



تعتمد جدوى السياسات الاقتصادية في التأثير على الدخل  $Y$  على  $\beta$  مدى استجابة  $I$  لتغيرات  $i$   $\rightarrow$   
 $h$  مدى استجابة طلب النقود  $L$  لتغيرات  $i$

الحالة الكينزية القصوى	الحالة التقليدية القصوى	تسمى
البت النقدي - مصيدة السيولة	التزام الانفاقي الكامل	
الطلب من النقود الحقيقية <u>تام المرونة</u> لتغيرات سعر الفائدة $h = \infty$ شكل منحنى الطلب من النقود ومنحنى LM <u>أفقي</u>	الطلب من النقود الحقيقية <u>عديم المرونة</u> لتغيرات سعر الفائدة $L = f(Y)$ $h = 0$ شكل منحنى الطلب من النقود ومنحنى LM <u>رأسي</u>	<u>ما يميزها</u>
اتباع سياسة نقدية توسعية ( $\uparrow M$ ) غير مجدي في التأثير على الدخل $Y$ ، لأن تخفيض $i$ غير ممكن لأنه منخفض أصلاً ولن يحفز الاستثمار $\uparrow I$ نتيجة لانخفاضه أكثر	اتباع سياسة مالية توسعية ( $\uparrow G, \downarrow T$ ) غير مجدي في التأثير على الدخل $Y$ ، تؤثر فقط على $i$ $\Leftarrow$ التزام انفاقي كامل	<u>سياسة غير مجدية</u>
لا بد من استخدام سياسة مالية توسعية $\Leftarrow$ زيادة $\uparrow IS$ وتزحفه إلى اليمين $\Leftarrow \uparrow Y^*$ عند نفس مستوى $i$	لا بد من استخدام سياسة نقدية توسعية $\Leftarrow$ زيادة $\uparrow LM$ وتزحفه إلى اليمين $\Leftarrow \uparrow Y^*$ و $\downarrow i^*$	<u>الحل</u>
 <p>(فاعلية السياسة المالية في حالة مصيدة السيولة)            لذلك تسمى بـ <u>حالة الماليين</u> ويزداد تأثيرها كلما <math>\downarrow \beta</math></p>	 <p>(فاعلية السياسة النقدية في حالة التزام الانفاقي الكامل)            لذلك تسمى بـ <u>حالة النقديين</u> ويزداد تأثيرها كلما <math>\uparrow \beta</math></p>	